

INFORMAÇÕES GERAIS & INSTALAÇÃO DOS EMISSORES

O que é preciso para utilizar o emissor da NF-e / CT-e

1. Ter acesso à internet;
2. Possuir certificação digital (possuir certificado digital, emitido por autoridade certificadora credenciada ao ICP-Brasil, contendo o CNPJ da empresa);
3. Solicitar o credenciamento da empresa como emissora de NF-e / CT-e na Secretaria da Fazenda da localidade em que possua estabelecimentos.
 - a. O credenciamento de uma empresa em um estado não a credencia em outros estados automaticamente;
 - b. O credenciamento de empresas para emissão de NF-e e CT-e deve seguir a legislação disposta pela Secretaria Fazendária do respectivo estado onde se encontra o seu estabelecimento.
4. Solicitar autorização para a Secretaria da Fazenda para emissão de NF-e / CT-e em ambiente de produção (NF-e com validade jurídica).
 - a. Embora não seja obrigatório, recomendamos aos usuários que testem seus sistemas em ambiente de homologação em todas as Secretarias da Fazenda em que desejar emitir NF-e.

Atenção: O emissor disponibilizado gratuitamente do CT-e atende aos faturamentos dos serviços modais rodoviários e aquaviários;

Para mais informações, acesse “Perguntas e Respostas” nos portais

NF-e: <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx>

CT-e: <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx>

Para informações gerais: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br>

Requisitos: Computador e Sistemas Operacionais

Acesse: www.java.com e pesquise por “**Quais são os requisitos do sistema Java?**” ou clique no link (https://www.java.com/pt_BR/download/help/sysreq.xml)

*Como o emissor é baseado na linguagem de programação Java atualizada e se o seu computador e sistema estiverem na lista, sua máquina possuirá os requisitos básicos para os próximos passos de instalação.

Exceção: Sistema IOS Catalina não possibilita o uso.

INFORMAÇÕES GERAIS & INSTALAÇÃO DOS EMISSORES

Passos para instalação dos emissores

Instalar o Java no computador para receber o emissor

1. O cliente deve possuir e/ou instalar Ambiente de Execução Java (JRE) no computador que deseja instalar o emissor.

Para saber se o seu computador possui o Java instalado, acesse o painel de controle de sua máquina e pesquise pela palavra “Java”.

Se não estiver com o Java instalado no computador, siga estes passos:

- a. Acesse ao site: <http://www.java.com>;
- b. Clique no botão “**download gratuito do Java**”;
- c. Leia as informações e em caso de concordância, clique no botão “**Concordar e iniciar o download gratuito**”; e
- d. Após o download, siga as instruções de instalação fornecidas pelo programa.

Fazer o download

Após a instalação / atualização do Java acesse: <http://emissores.sebraesp.com.br> e procure por um dos botões:

Clique aqui para fazer o download do Emissor de NF-e | CT-e



Clique aqui para fazer o download do Emissor por CPF e IE



Você será direcionado para o login ou o cadastro no Portal. Se for selecionada a opção “**Clique aqui para fazer o download do Emissor de NF-e | CT-e**” o login exigirá o cadastro com seu CNPJ para obter acesso ao link do instalador do emissor; mas se for a opção “**Clique aqui para fazer o download do Emissor por CPF e IE**”, bastará o CPF para dar prosseguimento ao download dos emissores.

INFORMAÇÕES GERAIS & INSTALAÇÃO DOS EMISSORES

Passos para instalação dos emissores

Instalar o emissor do SEBRAE

Sistema Operacional: LINUX ou MAC

Para o Linux ou MAC, antes de inicializar o instalador, o usuário deverá acessar a máquina como root (administrador) e:

- a. Criar a pasta "database" no diretório raiz do computador fornecendo as devidas permissões:

Passo 1: Abra o Terminal

Passo 2: Digite `sudo mkdir /database`

Passo 3: Informe a senha do root (administrador)

Passo 4: Fornecer permissões a pasta database

Passo 1: Abrir o Terminal.

Passo 2: Digite `sudo chmod 777 -R /database`

Passo 3: Informe a senha do root (administrador).

Passo 4: Feche o terminal

- b. Acione o arquivo de instalação do emissor disponível no site SEBRAE

IMPORTANTE: Para a instalação de certificados em sistemas Linux/MAC recomendamos a esses sistemas somente a instalação do certificado que é um arquivo (normalmente o A1) que não depende de instalação de dispositivos/bibliotecas.

Sistema Operacional: WINDOWS

Para Windows não é preciso criar e autorizar a pasta **DATABASE**. Basta inicializar o arquivo de instalação a partir do download finalizado.

Dica 1: normalmente os computadores enviam estes arquivos para a pasta padrão "**Downloads**",



A imagem mostra uma janela de visualização de arquivos no Windows. A barra superior contém opções como 'Organizar', 'Incluir na biblioteca', 'Compartilhar com', 'Gravar' e 'Nova pasta'. O painel de navegação à esquerda mostra 'Downloads' selecionado. A tabela principal exibe os seguintes arquivos:

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
emissorCTe	09/07/2017 15:01	JNLP File	6 KB
emissorCTe (1)	09/07/2017 15:01	JNLP File	6 KB
emissorNFe (3)	09/07/2017 14:55	JNLP File	6 KB
emissorNFe (2)	09/07/2017 14:55	JNLP File	6 KB

Obs.: as disposições das pastas podem ser diferentes de computador para computador.

Dica 2: em alguns navegadores o emissor inicia a sua instalação automaticamente após a finalização do download, não sendo necessário os passos da "**Dica 1**" pois neste caso a instalação já será iniciada. Por este motivo o **JAVA** deve ser ajustado primeiramente.

INFORMAÇÕES GERAIS & INSTALAÇÃO DOS EMISSORES

Passos para instalação dos emissores


Instalar o emissor do SEBRAE (cont.)

Nos 3 Sistemas Operacionais

Ao clicar duas vezes no arquivo será iniciada a instalação com as figuras abaixo se intercalando a cada atividade da instalação.



Ao término do download, abrirá a janela “**Deseja executar este aplicativo?**”. Então clique em “executar”.




Em seguida, no Windows, forneça as permissões necessárias.

PRONTO!!

O programa está instalado!!!

Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)



ATENÇÃO – RESUMO

1. O cliente **deve possuir** todas **autorizações da Secretaria da Fazenda** do seu Estado, **certificação digital no padrão ICP-Brasil** para assinatura eletrônica dos documentos fiscais eletrônicos;
2. O computador do cliente **deve possuir** o Ambiente de Execução Java (JRE) – www.java.com, **antes do download** do emissor de NF-e | CT-e;
3. O computador deve estar com internet disponível para download, instalação e uso.